

## 本手順ではMozilla社の Thunderbird の設定方法を紹介しています。 Thunderbirdのバージョンやパソコンの状態によっては、一部画面が異なる場合がありますので あらかじめご了承ください。

## ■設定前の準備

- SISのマイページ (UserTool) で作成したメールアドレス
- SISのマイページ (UserTool) でメールアドレスを作成した際に決めたパスワード
- Thunderbird (インストール済)



Thunderbirdを起動すると、[既存 のメールアドレスのセットアップ]が表示 されます。

	既存のメールアドレスのセットアッ	プ
	現在のメールアドレスを入力してください	
あなたのお名前( <u>N</u> ):		(
メールアドレス( <u>E</u> ):	あなたのメールアドレス	(
		新しいメールアドレスを取得((
パスワード( <u>P</u> ):	アカウントのパスワード	ģ
	✓ パスワードを記憶する( <u>M</u> )	

※ [既存のメールアドレスのセットアップ] が表示されない場合は、右上の[三]マー クをクリックし、[新規作成] – [既存の メールアカウント...]をクリックします。



6	夕頂日に必要や桂起をユカルキオ	既存のメールアドレスのセット	×		
9	■あなたのお名前: メールを送信した際に相手に 表示される差出人の名前です。 任意の文字列を指定できます。	あなたのお名前(N):	既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください	0	
	■ <b>メールアドレス :</b> マイページ(UserTool) で作成したメールアドレス を入力します。 (例)●●●●@m.speedia.jp	メールアドレス( <u>E</u> ): パスワード( <u>P</u> ):	●●●●●●●●● ✓ パスワードを記憶する( <u>M</u> )	() ø	
	■パスワード: マイページ(UserTool) でメールアドレスを作成し た際に設定したパスワード を入力します。				
	■パスワードを記憶する:チェック	手動設定( <u>M</u> ) キ	キンセル( <u>A</u> )	続ける( <u>C</u> )	

⇒入力内容に間違えがないことを確認し、[手動設定]をクリックします。



⇒入力内容に間違えがないことを確認し、[再テスト]をクリックします。



「次のアカウント設定が、指定されたサー バーを調べることにより見つかりました。」 と表示されたら、[完了]をクリックします。

既存のメールアドレスのセット	トアップ			×		
既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください						
あなたのお名前( <u>N</u> ):				(i)		
メールアドレス( <u>E</u> ):				0		
パスワード( <u>P</u> ):	•••••			ø		
	✓ パスワードを記憶する(!	<u>M</u> )				
🗸 次のアカウ	ウント設定が、指定されたサーバーを	調べる	ることにより見つかりました。			
	受信サーバー		送信サーバー			
プロトコル:	受信サーバー POP3	~	送信サーバー SMTP			
プロトコル: サーバー:	受信サーバー POP3 p.speedia.jp	~	送信サーバー SMTP s.speedia.jp	~		
プロトコル: サーバー: ポート番号:	受信サーバー POP3 p.speedia.jp 110	•	送信サーバー SMTP s.speedia.jp 587	~		
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL:	受信サーバー POP3 p.speediajp 110 接続の保護なし	* * *	送信サーバー SMTP s.speedia.jp 587 接続の保護なし	* *		
ブロトコル: サーバー: ボート番号: SSL: 認証方式:	受信サーバー POP3  p.speedia.jp  110  接続の保護なし  通常のパスワード認証	* * *	送信サーバー SMTP s.speedia.jp 587 接続の保護なし 通常のパスワード認証	* * *		
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	実信サーバー           POP3           p.speedia.jp           110           接続の保護なし           通常のパスワード認証           @m.speedia.jp	<b>&gt;</b> <b>&gt;</b> <b>&gt;</b>	送信サーバー SMTP s.speedia.jp 587 接続の保護なし 通常のパスワード認証 @m.speedia,	• • •		
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	実信サーバー           POP3           p.speedia.jp           110           接続の保護なし           通常のパスワード認証           @m.speedia.jp	<ul> <li></li> <li><td>送信サーバー SMTP s.speedia.jp 587 接続の保護なし 通常のパスワード認証 @m.speedia.</td><td>▼ ▼ jp</td></li></ul>	送信サーバー SMTP s.speedia.jp 587 接続の保護なし 通常のパスワード認証 @m.speedia.	▼ ▼ jp		



「警告」画面が表示されたら と表示されたら、[接続する上での危険性 を理解しました]にチェックを入れ、[完了] をクリックします。





🗅 т-4					Ē	¥I.	-		×
🖓 受信 🗸 🖋 作成 🖓 チャット 🚨	アドレス帳	© 97 ∨	〒 クイックフィルター	検索 <ctrl+k></ctrl+k>				Q	≡
<ul> <li>○ 愛信トレイ 回 ごみ箱</li> <li>○ 豆 一カルフォルダー 面 ごみ箱</li> <li>◎ 送信トレイ</li> </ul>									

